


1 PsViewer のバージョンアップ及び新規セット手順

1. ダウンロードした psv040[Japanese].exe をダブルクリックする。
2. psv040[Japanese].exe をダブルクリックすると下記のダイアログが表示されます。通常は何も変更しないで **OK** ボタンをクリックします。




展開先を変更したい場合は**参照**ボタンをクリックし、場所を指定してください。

上記のダイアログで **OK** ボタンをクリックすると自動的にファイルが展開され PsViewer[040] フォルダが生成されます。




3. 展開された PsViewer[040] フォルダ内にある **Setup.exe** を起動する。
4. 下記のメッセージが表示されたら **OK** ボタンをクリックする。



既に PsViewer がインストールされている場合は左記のメッセージが表示されます。

メッセージが表示されない場合、PsViewer はインストールされていません。「新規セットアップ」を行ってください。

5. 下記のダイアログが表示されたら **完了** ボタンをクリックする。




この時点で既にインストールされていた PsViewer のプログラムは削除されますが、設定内容等は保持されます。


新規セットアップの場合はこれ以降の作業を行ってください。



6. PsViewer[040]フォルダ内にある Setup.exe を起動する。




7. 左記のダイアログが表示されたら「次へ」ボタンをクリックする。



8. 左記のダイアログが表示されたら「インストール先のフォルダ」が正しいか確認し「次へ」ボタンをクリックする。


通常「C:\CREACOMPO\PsViewer」になっています。左記のダイアログで表示されているインストール先は変更しないでください。




9. 左記のダイアログが表示されたら「次へ」ボタンをクリックする。

受け側では「PsViewer 環境作成アプリケーション」にチェックを入れる必要はありません。


データ送信側では「PsViewer 環境作成アプリケーション」にチェックを入れインストールしてください。



10. 左記のダイアログが表示されたら何も変更しないで「次へ」ボタンをクリックする。



11. 左記のダイアログでインディケータが 100%になるとインストールが完了します。



12. 左記のダイアログが表示されたら「完了」ボタンをクリックしてください。

以上で PsViewer のプログラムインストールは完了です。

バージョンアップの場合はここまでの作業で完了です。

新規セットの場合は PsViewer インストール先(通常は C:\CREACOMPO\PsViewer\Doc)にインストールされている「インストールマニュアル(受け側).pdf」を参照し「PsViewer の環境設定 (PVM ファイルの設定)」を行ってください。

注)

「PsViewer の環境設定 (PVM ファイルの設定)」を行うには ProductionSpec (縫製データ編集) で仕様書のデータを送る側から PVM ファイルの提供が必要になります。仕様書のデータを送る側から PVM ファイルの提供を受けた後に設定を行ってください。