

CREACOMPO II バージョンアップ

CREACOMPO II のバージョンアップをおこないます。

はじめに

・「CREACOMPO II バージョン 6 リリースのご案内」メールまたはライセンス証の【企業 ID】をご用意ください。

・インストールには Windows の**管理者権限**が必要です。

・インターネット接続が必要です。

・インストール中にパソコンの電源を切らないでください。

作業時間は、30 分から 1 時間です。ネットワーク環境により異なります。

・インストーラーがパソコンを再起動する場合があります。この場合、再起動後 1 からインストール作業を行ってください。既にインストール済みのステップはスキップして続きが実行されます。

【スタンドアロン】ライセンスがスタンドアロンのお客様へ

・手順 1→2→3→4→15→17 でお進みください。

※本マニュアルはクライアントサーバー向けの手順書になっています。

【クライアントサーバー】複数台でご利用のお客様へ

・インストール前に、すべてのパソコンで CAD アプリケーションを終了してください。

【サーバー（親機）】LicenseTool の入っているパソコン

・**サーバーをバージョンアップしてください。**

・**Oracle データベースを使用している場合、サーバーバージョンアップ後サーバー再起動が必要です。**

【クライアント（子機）】アプリケーションを使用するパソコン

・サーバーの作業完了後、各クライアントでアプリケーション起動時に自動でバージョンアップできます。手順 18 を参照してください。


・InstallShield 版をご利用の場合、各クライアントでスタンドアロンと同じ手順でバージョンアップ作業を行う必要があります。(確認方法は P 3 の C 参照)

インストール方法

1. はじめにインストーラー（CREACOMPO II Downloader）をダウンロードします。


下記 URL をクリックして下記画面が表示されたら[実行]をクリックして下さい。

<https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/acspublicdownload/CREACOMPO+II+Downloader.exe>




---ポイント 1---


下記画面が表示された場合は[保存]をクリックして下さい。



ファイルがダウンロードされます。



ダウンロードが終了し下記画面が表示されたら[実行]をクリックして下さい。



---ポイント 2---

お使いのブラウザによって表示が異なる場合がございます。

表示が異なる場合でも実行をして頂ければ CREACOMPO II Downloader は起動します

2. ダウンロードした CREACOMPO II Downloader を実行します。

CREACOMPO II Downloader を実行すると **下記 A～C の画面のいずれかが**表示されます。新規インストール時またはライセンス更新時に弊社からお渡ししたライセンス証に記載された「企業 ID」を入力して[ダウンロード]をクリックしてください。


---ポイント 3---

CREACOMPO II Downloader 内の項目は、現在の環境が自動選択されます。


そのまま進めてください。

「サーバー／アプリケーション」「ClickOnce／InstallShield」「PM II／MR II／Torso」

A:サーバーの場合




B:スタンドアロンの場合



C:InstallShield の場合

※InstallShield 版の場合、サーバーおよび各クライアントで本作業を行ってください。



---ポイント4---

下記表示の場合は、以下の処理を行ってください。




クライアントの場合

サーバーをバージョンアップ後、

「18. クライアントバージョンアップ」
を行なってください。

[閉じる]をクリックしてください。



CERACOMPO II がインストールされてい
ない場合、バージョンアップできません。
[閉じる]をクリックしてください。


--ポイント5--

お客様の社内ネットワーク設定により下記の画面が表示される場合がございます。

表示された場合は、社内システム管理者様に設定をご確認ください。



各項目を入力後に[OK]をクリックすると CREACOMPO II Downloader が実行されます。

(プロキシ設定はお客様情報となりますので、東レ A C S では把握しておりません。)




3. CREACOMPO II 最新版のダウンロードが開始されます。(所要時間：15～20 分)

ダウンロード終了後[OK]をクリックして下さい。



4. ダウンロードが終了するとインストール画面が表示されます。

そのまま、[まとめてインストール]をクリックしてください。




A: サーバーの場合

「サーバータブ」が表示されます

---ポイント6-----

データベースの種類によりチェック状態が異なります。そのまま「インストール」してください。




B : スタンドアロン

C : InstallShield の場合

「アプリケーションタブ」が表示されます。


*** 手順 1 5 に進みます。**

5. 下記警告が表示された場合は[はい]をクリックして下さい。




6. アプリケーション（PatternMagic II、MarkerMagic II、CREACOMPO II Torso）を起動中の場合、アプリケーションを終了して[はい]をクリックしてください。

***クライアント側のアプリケーションは全台終了してください。**




7. 「ライセンス条項への同意」にチェックして「続行」をクリックしてください。

既にインストール済みの場合、この画面は表示されないことがあります。




インストールが始まります。




---ポイント7---


* インストール途中に下記画面が表示された場合は[はい]をクリックして下さい。




8. サーバーインストールが開始され、完了すると
インストール完了画面が表示されますので[OK]をクリックして下さい。




9. 下記画面が表示されたら[次へ]をクリックして下さい。




10. 下記画面が表示されたら[次へ]をクリックして下さい。




※Oracle のデータベースを使用している場合、下記画面が表示されます。
[次へ]をクリックして下さい。



11. 下記画面が表示されたら[次へ]をクリックして下さい。




12. 下記画面が表示されたら[次へ]をクリックして下さい。




13. 確認画面が表示されます。変更せずにそのまま[実行]をクリックして下さい。

* 現在インストールされているアプリケーションにチェックが付きます。



14. [はい]をクリックして下さい。




15. アプリケーションのインストールが始まります。(所要時間：5～10分)

* 自動でインストール処理が実行されます。


たくさんのウィンドウが表示されますが、触らずにそのままお待ちください。

バージョンアップ後、アプリケーションが起動されますのでログインしてください。



16. 下記画面が表示されたら[OK]をクリックして下さい。

A:SQLServer の場合




B:Oracle の場合



17. 下記の画面に戻りますので、[終了]をクリックして下さい。


以上でバージョンアップは終了です。




【クライアントバージョンアップ】

18. 各 PC でご使用頂いているアプリケーションを起動した際に下記画面が表示され
[OK]をクリックするとバージョンアップが実行されます。


PatternMagic II



MarkerMagic II




CREACOMPO II Torso




19. バージョンアップ終了後はアプリケーションが起動されますので
バージョン情報を確認してください。


PatternMagic II



MarkerMagic II



CREACOMPO II Torso



以上でクライアントのバージョンアップは終了です。