10月版 WindowsUpdate のアンインストール方法

※アンインストール終了後にパソコンの再起動が必要になる場合があります。

 「スタートメニュー」→「設定」を開く

D	ドキュメント
	ピクチャ
ø	設定 🛑
¢	電源
	ァ <u>単</u> 🤇

2. 「更新とセキュリティ」をクリック

設定			- 🗆 ×			
	Windows の設定					
	設定の検索	٩				
システム ディスプレイ、サウンド、通知、電源	デバイス Bluetooth、プリンター、マウス	電話 Android, iPhone のリンク	ネットワークとインターネット Wi-Fi、履内モード、VPN			
■ 個人用設定 背景、ロック画画、色	アプリ アンインストール、既定値、オブション の機能	アカウント アカウント、メール、同期、職場、他 のユーザー	内子 時刻と言語 合声認識、地域、日付			
グーム Xbox Game Bar、キャプチャ、配 信、グーム モード		く 検索 マイファイル、アクセス許可の検索	クライバシー 場所、カメラ、マイク			
更新とセキュリティ Windows Update、回復、パック アップ						

3.「更新の履歴を表示する」をクリック

← 設定	- ¤ ×			
	Windows Update			
設定の検索の	構成されている更新ポリジーを表示			
更新とセキュリティ	最新の状態です			
C Windows Update				
些 配信の最適化	更新ノリクラムのチェック			
Windows セキュリティ	アクティブ時間を調整して、中断する時間を短縮			
↑ バックアップ	このデバイスは通常 9:00 から 20:00 までの間に使用されていることがわかりました。 アクティビティに合わせてアクティブ時間を自動的に更 新しますかっての時間帯には要形のための再起動は行われません。			
トラブルシューティング	オンにする			
2 回復	○ 亜鉛左7口間」時億小			
◎ ライセンス認証	(1) ためによって100-1479年 組織のポリシーにより、一時停止できません			
<u> 予</u> デバイスの検索	アクティブ時間の変更 現在は 8:00 から 17:00 まで			
₩ 開発者向け	予新の履歴を表示する デバイスにインストールされている更新プログラムを表示する			
Hindows Insider Program	(注) 詳細オブション			
L自 デバイスの暗号化	▶ 追加の更新コントロールと設定			

4. 「更新プログラムをアンインストールする」をクリック

÷	設定	-	×
ሴ	更新の履歴を表示する		
更新	プログラムをアンインストールする		
回復	オブション		
更新	近の履歴		
\sim	機能更新プログラム (1)		
	Windows 10 (コンシューマー エディション)、バージョン 2004、 ja-jp x64 の機能更新プログラム		
	2021/03/18 に正しくインストールされました		
	この更新プログラムの新機能を見る		
\sim	品質更新プログラム (12)		
	2021-09 x64 ペース システム用 Windows 10 Version 20H2 の累積更新プログラム (KB5005565)		
	2021/09/24 に正しくインストールされました		
	2021-08 x64 ベース システム用 Windows 10 Version 20H2 更新プログラム (KB4023057)		
	2021/09/09 に正しくインストールされました		

5.「更新プログラムのアンインストール」の一覧から

名前に以下の何れかが含まれているものがあれば右クリックし「アンインストール」をクリック

- ① KB5006670 (Windows10 のバージョンが 2004,20H2,21H1 の場合)
- ② KB5006667 (Windows10 のバージョンが 1909 の場合)
- ③ KB5006672 (Windows10 のバージョンが 1809 の場合)

※①~③が見つからない場合はインストール日が 2021/10/13 以降のものをアンインストール

(ウィンドウの右上に上記 KB~の番号を入力して検索することも可能です)

🐼 インストールされた更新プログラム				_	- 🗆 X
🗧 - אין	,パネル » すべてのコントロール パネル項目 » プログラムと機能 » インストールされた	更新プログラム	~	ō	م
コントロール パネル ホーム	更新プログラムのアンインストール	Zi	сіс (кв~) а	を入力して検索するこ	ともできます
プログラムのアンインストール	更新プログラムをアンインストールするには、一覧からプログラムを選択して「アンイン	ノストール1 または [変更] をクリッ	クします。		
 Windows の機能の有効化または 無効化 					
	整理 ▼ アンインストール				EE 🔻 ?
	名前	プログラム	バージョン	発行元	インストール日
	Adobe Acrobat Reader DC - Japanese (1) B Adobe Acrobat Reader DC (21.007.20099)	Adobe Acrobat Rea			2021/10/14
	Microsoft Windows (8)				
	III Microsoft Windows (KB5006670)の セキュリティ更新プログラム	Microsoft Windows		Microsoft Corpora	2021/10/15
	III Microsoft Windows (KB5005539)の更新プログラム アン1	インストール(U)		Microsoft Corpora	2021/10/14
	E Servicing Stack 10.0.19041.1220	Microsoft Windows		Microsoft Corpora	2021/09/21
	THE FLUE WE RECEIVE TO AN A STATE OF THE STA	ALC: 0.147 1		N: 0.0	2024/07/45

6. 「はい」をクリックするとアンインストールが実行される。

更新プロ	コグラムのアンインストール
	コンピューターからこの更新プログラムをアンインストールしますか?
	(はい(<u>Y</u>) いいえ(<u>N</u>)

7. アンインストール終了後、パソコンの再起動を要求された際には再起動を行う

以上でアンインストールは完了ですが、再度 WindowsUpdate が実行されると上記で削除したアップ デートが再インストールされ、障害が再発します。

アンインストール後直ぐに上記 WindowsUpdate が再実行されないようにするためには、追加で以下の 設定が必要です

- 8. WindowsUpdate を一定期間停止する設定方法
 - 1) 上記、1~2の手順で「WindowsUpdate」の画面を開く
 - 2)「更新を7日間一時停止」をクリックし、「更新プログラムが一時停止しています」と表示されれば 設定完了です

※セキュリティの設定により「更新を7日間一時停止」が押せなくなっている場合があります。 その際にはパソコンのシステム管理者へ相談してください

← 設定	– D X
☆ ホーム	Windows Update
設定の検索の	会 最新の状態です
更新とセキュリティ	東京ナゴノブロド マロ、2:39
C Windows Update	大利リロノムのリエノノ
些 配信の最適化	○ 更新を7日間一時停止
Windows セキュリティ	「詳細オブション」に移動して、一時停止期間を変更します
〒 バックアップ	アッティンド同じ変更 現在は 8:00 から 17:00 まで
>>>ブルシューティング	⑦ 更新の履歴を表示する デバイスにインストールされている更新プログラムを表示する
2 回復	☆ 詳細オブション ☆ 退加の更新コントロールと設定
◎ ライセンス認証	
	▼
← 設定	- 🗆 X
命 赤-ム	Windows Update
設定の検索	夏 更新プログラムが一時停止しています
更新とセキュリティ	更新が一時停止している間は、デバイスを最新の状態にすることはできません。 ません。 更新は 2021/10/22 に再開されます
⊖ Windows Update	更新の再開
凸 配信の最適化	 (II) 更新をさらに7日間一時停止
Windows セキュリティ	[i+lmオノソヨン] に移動しく、一時停止期間を変更しよ [ッ アクティブ時間の変更
↑ パックアップ	20 現在は 8:00 から 17:00 まで
トラブルシューティング	・ 更新の履歴を表示する デバイスにインストールされている更新プログラムを表示する
2 回復	◆ 詳細オプション は加の更新コントロールと設定
⊘ ライセンス認証	